DNS 設定 DNS レコード追加 / 削除 方法

1. 「ログイン方法」の手順に沿ってログインし、トップ画面に進みます。

2. 「ホスティングと DNS」のタブに切替え、「DNS」をクリックします。

^ ©	 • ٣٥٦٠٦٠ 	
A series and a ser	ダッシュボード ホスティングと DNS メール	DNS
🔕 ウェブで開く 回 プレビュー		
使用星統計 ひ ディスク使用量		
トラフィック		
山 ウェブ統計		

■ SOA レコードの設定・・・1~2ページ
 ■ DNS レコードの追加・・・3~4ページ
 ■ DNS レコードの削除・・・5~6ページ

■ SOA レコードの設定

1. 「設定」のタブをクリックします。



2. SOA レコードを設定します。必要に応じて、設定を行ってください。

レコード 設定				
プライマリネームサール	7			
ネームサーバ	(Autoselect) ~			
ゾーンのデフォルト				
TTL *	1	時間 >		
soa レコード				
更新(Refresh) *	3	時間 ~		
再試行(Retry) *	1	時間 ~		
< 期限 *	2	週間 ~		
最小(Minimum) *	1	時間 ~		
高度な DNS 機能				
✓ IETF および RIPE が推奨するシリアル番号フォーマットを使用 ドメインがレジストラの SOA チェックに合格できない問題がある場合、 このオプションを選択してください。多くのドメインレジストラは、この シリアル番号フォーマットを必要とします。				
	Save Apply	デフォルト設定	を使用	Cancel

「Save」をクリックすると、SOA レコードがアップデートされます。

■ DNS レコードの追加

1. 「レコード」タブの「レコードを追加」をクリックします。

****.jp	の DNS 設定	
レコード 設定		
◆ レコードを追加	無効化 😒 セカンダリに切り替え	Ì

2. 目的に合わせてレコードの追加を行います。

レコードタイプを選択して、それぞれのレコードに情報を入力します。

ゾーンにリソ	ースレコードを追加	レコードタイプを選択
レコードタイプ	▲ ノ プルダウンメニュー	NS A
ドメイン名	****.jp	AAAA CNAME
TTL (2	デフォルト 佐・2600 秒	MX PTR
IP アドレス *	テフォルト値:3000 砂	TXT SRV
	例:123.123.123.123	CAA
*必須フィールド 3) OK キャンセル	TL3A

■ドメイン名:どのドメイン名に対して追加するかを入力します。 ※ベースドメイン名に追加する場合は空白とします。 ※サブドメイン名に追加する場合は入力します。 例)mail.example.jp であれば「mail」部分を入力

■ TTL:デフォルト値で問題ない場合は、空白とします。

入力後、「OK」をクリックします。

3.「更新」をクリックします。 ※「更新」をクリックするまでは、設定が反映されません。



4. DNS レコードの変更が保存されました。

◇ 情報: DNS レコードに加えられた変更が正常に保存されました。

■ DNS レコードの削除

1. 「レコード」タブ内の削除したいレコードをチェックし、「削除」をクリックします。

	レコード設定				2
<	🛉 レコードを追加	無効化	💈 セカンダリに切り替え	© デフォルトにリセット	💥 削除
	全14件			ページあた	:りのエントリ数: 10 25 100
(1) TAN	TTL	レコードタイ	(プ値	
	www.example.jp		CNAME		

2. 削除の画面が表示されますので、「はい」をクリックします。



3.「更新」ボタンをクリックします。 ※「更新」をクリックするまでは、設定が反映されません。



4. DNS レコードの変更が保存されました。

Ӯ 情報: DNS レコードに加えられた変更が正常に保存されました。