ホスティングサービスマニュアル FTP の設定(FFFTP)

ホームページを更新するために必要な FTP の設定を行います。

新規ホストの作成

■ FFFTP を起動します。



●デスクトップにアイコンがない場合は、[スタート]-[すべてのプログラム]-[FFFTP] を クリックします。

2.「新規ホスト」をクリックします。

FFFTP (*)	
接続(F) コマンド(C) ブックマーク(B)	表示(V) ツール(T) オプション(O) ヘルプ(H)
■ ホスト一覧	<mark>⋹⋜⋶</mark> 」 J [®] S ^y E∞ J₁₅ U⊮ U [®] (無)
 接続(S) 閉じる(O)	新規ホスト(N) 新規ヴループ(G) 設定変更(M) コピー(C) 削除(D) ↑ ↓ 既定の設定(F) ヘルプ
	III
選択0個(0 Bytes)	ローカル空 370.23G Bytes 転送待ちファイル0個

3.ホストの設定画面が表示されます。以下の内容を入力します。

ホストの設定 ? 💌				
基本 拡張 文字コード ダイアルアップ 高度 暗号化 特殊機能				
ホストの設定名(I) 1 ホスト名(アドレス)(N) 2				
ユーザー名(山) 3 パスワード/パスフレーズ(P) 400mmous				
ローカルの初期フォルダ(L) 5 …				
ホストの初期フォルダ(日) 6 現在のフォルダ				
■ 最後にアクセスしたフォルダを次回の初期フォルダとする(E)				
OK キャンセル ヘルプ				

[Coralnet ホスティングサービス設定情報]の■FTP アカウント情報をご参照ください。

基本タブ			
① ホストの設定名	任意		
② ホスト名 (アドレス)	接続ホスト		
 ユーザ名 	アカウント名		
④ パスワード/パスフレーズ	パスワード		
⑤ ローカルの初期フォルダ	ご利用状況に応じて設定		
6 ホストの初期フォルダ	公開ディレクトリ(<mark>httpdocs</mark>)		

4 「<u>拡張</u>タブ」をクリックします。 以下の内容を入力し、 「OK」をクリックします。

拡張タブ					
PASV モードを使う	チェックします				



以上で FTP の設定は完了となります。

サーバーへの接続

┫ _ ホスト一覧から接続するアカウントを選択し、「接続」をクリックします。



2.サーバーへの接続が完了します。

(*) مو ا	警告: 暗号	予化されていません - FFFTP	
接続(<u>E)</u> コマンド(<u>C</u>) ブ	「ックマーク	7(B) 表示(⊻) ツール(I) オプション(Q) ヘルプ(H)	
🕈 🗶 🕈 🛧 🕯) X @	😂 🗿 🖻 🔞 Sỹ E.o. Jis Uğ Uğ Sỹ E.o. Jis Uğ 📓 册 🎶 🥑	III 🔳 😫 😣
🖭 🗃 gram Files (x86)¥ffftp 👻	🔁 🗃 /httpdocs	-
名前	日付	名前	闭
🗅 epuninst.exe	2019/03		
☐ FFFTP.CHM	2018/01,		
FFFTP.exe	2018/04		
FFFTP.txt	2018/04		
FFFTP_hpnonstop.txt	2012/01		
history.txt	2018/04		
libcrypto-1_1.dll	2018/03		
🗅 libeay32.dll	2014/04		
🗅 libssl-1_1.dll	2018/03		
Microsoft.VC90.CR	2011/09		
🗅 msvcr90.dll	2014/02		
🗅 ssl.pem	2018/03		
🗅 ssleay32.dll	2014/04		
•	Þ	<	- F
ホスト 選択0個 (0 By	/tes)	ローカル空 370.37G Bytes 転送待ちファイル0個	